


Verwenden des Netzwerks „eduroam“ unter Windows 8

1. Vom Metro-Startbildschirm aus „**Desktop**“ wählen
2. Rechtsklick auf das WLAN – Symbol, welches sich auf dem Desktop rechts unten befindet und „**Netzwerk- und Freigabecenter öffnen**“ wählen
3. „**Neue Verbindung oder neues Netzwerk**“ wählen
4. „Manuell mit einem Funknetzwerk verbinden“ auswählen
5. Folgende Details eintragen:
Netzwerkname: **eduroam**
Sicherheitstyp: **WPA2-Enterprise**
Verschlüsselungstyp: **AES**




The screenshot shows the 'Manuell mit einem Funknetzwerk verbinden' (Manually connect to a wireless network) window in Windows 8. The window title is 'Manuell mit einem Funknetzwerk verbinden'. The main instruction is 'Geben Sie Informationen für das Drahtlosnetzwerk ein, das Sie hinzufügen möchten.' (Enter information for the wireless network you want to add.)

The form contains the following fields and options:

- Netzwerkname: eduroam
- Sicherheitstyp: WPA2-Enterprise
- Verschlüsselungstyp: AES
- Sicherheitsschlüssel: (empty field) Zeichen ausblenden
- Diese Verbindung automatisch starten
- Verbinden, selbst wenn das Netzwerk keine Kennung aussendet
Warnung: Bei Auswahl dieser Option ist der Datenschutz dieses Computers ggf. gefährdet.

At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (Next) and 'Abbrechen' (Cancel).

6. „**Weiter**“
7. „**Verbindungseinstellungen ändern**“ wählen
8. Zum Reiter „**Sicherheit**“ wechseln
9. „**Einstellungen**“ wählen und den Haken neben folgenden Einträgen setzen:
„**Identität des Servers mittels Zertifikatprüfung überprüfen**“
„**Deutsche Telekom Root CA 2**“



10. „Erweiterte Einstellungen“ wählen

11. Haken bei „Authentifizierungsmodus angeben“ setzen, „Benutzerauthentifizierung“ wählen, „Anmeldeinformationen speichern“ wählen und Benutzernamen sowie Kennwort eingeben

